



[Note Technique WinDesign]

Répertoires installation WinDesign Modélothèque

Date dernière révision	06/03/2019
Auteur	Cecima cecima@win-design.com
Versions	V0 : Initialisation du document V1 : Compléments V2 : MAJ V17
Document	ORGA_MODELOTHEQUE_ONT_11700V02
Renvois	NC

Localisation des fichiers post-installation de WinDesign

Le répertoire par défaut est, C:\Program Files\WinDesign\WinDesignXX avec XX = No de la version installée).
Chaque installation de version différente créera un groupe de dossiers spécifiques.

Installation sous [CHEMIN]\WinDesignXX, contenant :

\WinDesignXX\PROGRAMMES
\WinDesignXX\DONNEES

\WinDesignXX\LisezMoi_fichiers
\WinDesignXX\ReadMe_fichiers
\WinDesignXX\SETUP
| Fichiers sous la racine de \WinDesignXX

Fichiers programmes et bibliothèques dynamiques
Fichiers paramètres

VERSION xx



Lecture seule
Modifiable.
Accès contrôlable par
l'administrateur WinDesign.

Installation poste client
uninstallWDxx.exe ; lisezMoi.htm; ReadMe.htm; ...

IL EST DECONSEILLE de procéder à l'installation de WinDesign dans le répertoire \Program Files (x86)

Les paramètres Win'Design

L'essentiel des paramètres de Win'Design ayant un impact sur la modélisation, concernant :

- La définition des diagrammes du module Business Process (fonction "Paramétrage modèles de traitements")
- Les stéréotypes / caractéristiques étendues (fonction "profil standard")
- Les options graphiques (fonction "profil standard")
- Les palettes d'objets (fonction "profil standard")
- L'organisation du point d'entrée de Win'Design pour le choix des types de diagrammes (fonction "Paramétrer" du point d'entrée)

En particulier pour le module Business Process, dans lequel de nouveaux types de diagrammes peuvent être définis, il est nécessaire de préserver la cohérence entre ces différents paramètres.
Les fichiers contenant ces paramètres sont :

- winsign.mt : à la racine du dossier "Données" de l'installation Win'Design --> Paramétrage des diagrammes du module Business Process
- standard.cfg : dans le dossier "Données\Config" --> Définition du profil
- winsign.dtc : dans le dossier "Données\startup" --> Définition de la composition du point d'entrée pour le choix des diagrammes

Le chemin d'accès à ces fichiers peut être modifié par la fonction "Répertoires" du menu "Options - Préférences".

Choisir dans la liste déroulante "Répertoires de Win'Design - Nom du chemin" :

- CONFIG pour le fichier : standard.cfg
- STARTUP pour le fichier : winsign.dtc
- USER pour le fichier : winsign.mt

Nota : il existe d'autres fichiers de paramètres qui ne sont pas concernés par la fonction de mise à jour (drivers SGBD, maquettes d'édition, ...).



Localisation des fichiers post-installation de WinDesign

(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design *xx*

(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design *xx* \PROGRAMMES

Win'Design *xx* \PROGRAMMES\

Fichiers sous la racine de \Programmes
 Fichiers d'aide
 Fichiers extension application DLL
 Fichiers exécutables
 Fichiers de configuration

Répertoire d'Installation programme et environnement Programme de WinDesign.

WinDsign.exe ; *InstallManuelsUtilisateur.exe*; *Admin.exe*; ...

Fichiers extensions (*.txt ; *.Chm; ...)

Fichiers extensions (*.dll ; ...)

Fichiers extensions (*.exe ; ...)

Fichiers extensions (*.ini ; *.reg ; *.bas ; *.Cnt ; ...)

Lecture seule

\ ASSISTANT

\ DLLs

\ REF_PARAM

\ XSLs

Librairies dynamiques partagées

Lecture seule

\ ASSISTANT

\ ASSISTANT\EnIDR_MAINFRAME_fichiers\
 \ ASSISTANT\HARMO_PROFIL_fichiers\
 \ ASSISTANT\IDR_MAINFRAME_fichiers\
 \ ASSISTANT\IDS_AUTOMATISATION_fichiers\
 \ ASSISTANT\INTRODUCTION_fichiers\
 \ ASSISTANT\Manuels\
 \ ASSISTANT\OLD_IDR_MAINFRAME_fichiers\
 \ ASSISTANT\OLD_IDS_AUTOMATISATION_fichiers\
 \ ASSISTANT\PRESENTATION_GENERALE_fichiers\
 Fichiers sous la racine de \ Assistant

Fichiers extensions (*.jpg-gif-png; *.Htm; *.pdf; ...)

\ DLLs

Fichiers sous la racine de \ DLLS

Fichiers spécifiques en relation avec BPMNx ; Visio; PowerAMC; ...

Fichiers extensions (*.xsl; *.dll; ...)

\ REF_PARAM

Fichiers sous la racine de \ REF_PARAM
 \ REF_PARAM\CONFIG\
 Fichiers sous la racine de \ REF_PARAM\CONFIG\
 \ REF_PARAM\CONFIG\Doc meta modèle
 \ REF_PARAM\CONFIG\FILTRES
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_filtre_profil_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_modèle_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_selection_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_sous_modèle_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_standard_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_stéréotype_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\Page_WdPalette_fichiers
 \ REF_PARAM\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML
 Fichiers sous la racine de \ REF_PARAM\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML

Fichiers extensions (*.gif; *.Htm; ...)

Fichiers extensions (*.gif; *.Htm; *Standard.cfg* ;...)

Doc meta modèle

Fichiers extensions (*.xml; *.WFP; *.FLTP; ...)

Fichiers extensions (*.xml; *.jpg; *.gif; *.png; ...)

Fichiers extensions (*.xml; *.gif; ...)

Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.htm; *.gif; ...)

\ XSLs

Fichiers sous la racine de \XSLs

Fichiers extensions (*.xsl; ...)

Localisation des fichiers post-installation de WinDesign

(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design **xx**(Exemple) - C:\Program Files\Win'Design\Win'Design **xx**\DONNEES

[CHEMIN]\DONNEES

Win'Design **xx**\DONNEES\

Répertoire d'Installation données et environnement de données de WinDesign.

Modifiable. Accès contrôlable par l'administrateur WinDesign.

Fichiers sous la racine de \Programmes
Fichiers de paramètres**WdRequetes.dat** ; **WinDesign.cti**; **WdEditions.dat**; **WINDSIGN.PRM**; ...
Fichiers extension (*.dat; ...)

\ CONFIG

Contient un ensemble de sous-répertoires contenant les fichiers des pages de présentation générale de WinDesign (appelée à partir du menu « Fichier – Assistant au démarrage »).

Dans ce répertoire seront également sauvegardés les fichiers profils standard définis par l'utilisateur (Menu « Options – Profil standard »). Le fichier profil standard est nommé : **Standard.cfg**.

Contient les fichiers « dossiers intranet » (.wdi) et le fichier « manager de publication » (.wim)

\ DOC_INTRANET

\ DOSSIERS

(Utilisé uniquement dans les versions antérieures à la Version 9.0, mais conservé pour la compatibilité avec les anciennes versions)

Ce répertoire contient les fichiers (.WDD) du paramétrage des drivers contenant le descriptif des SGBD.

Contient un ensemble de modèles de WinDesign utilisés à titre d'exemple avec notamment l'espace de travail.

Contiennent respectivement une bibliothèque d'images et une bibliothèque de fichiers (.ICO).

Ces éléments sont présentés en sous-catégorie, classée par thème.

Contient les fichiers de paramétrage pour l'export des maquettes écrans, vers les langages de développement

Contient les maquettes d'éditions du nouveau documenteur (à partir de la v9.0)

Contient les fichiers méthodes (.met) (Cf. assistant de méthodologie)

Contient les fichiers (.woo) contenant le paramétrage des langages cibles.

Contient des fichiers relatifs au maquetage et en particulier les templates de maquettes

Contient tous les fichiers relatifs aux templates de modèles et de diagrammes.

Contient les fichiers relatifs (.tdo) à l'outil de gestion des tâches à faire.

Modifiable. Accès contrôlable par l'administrateur WinDesign.

\ DONNEES\CONFIG\

Fichiers sous la racine de \DONNEES\CONFIG\
\DONNEES\CONFIG\Doc meta modèle
\DONNEES\CONFIG\FILTRES
\DONNEES\CONFIG\Page_filtre_profil_fichiers
\DONNEES\CONFIG\Page_modèle_fichiersFichiers extensions (*.gif; *.Htm; **Standard.cfg**; ...)
Doc meta modèle
Fichiers extensions (*.xml;*.WFP;*.FLTP; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.jpg;*.gif;*.png; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)

\ DONNEES\CONFIG\Suite)

\DONNEES\CONFIG\Page_selection_fichiers
\DONNEES\CONFIG\Page_sous_modèle_fichiers
\DONNEES\CONFIG\Page_standard_fichiers
\DONNEES\CONFIG\Page_stéréotype_fichiers
\DONNEES\CONFIG\Page_WdPalette_fichiers
\DONNEES\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTMLFichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)
Fichiers extensions (*.xml;*.gif; ...)
Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.htm;*.gif; ...)

Fichiers sous la racine de \DONNEES\CONFIG\TYPE DIAGRAMMES HTML

\ DOC_INTRANET

Fichiers sous la racine de \DONNEES\DOC_INTRANET\
\DOC_INTRANET\Entete_Pied
\DOC_INTRANET\html
\DOC_INTRANET\Images
\DOC_INTRANET\menu
\DOC_INTRANET\Publication
\DOC_INTRANET\Themes
\DOC_INTRANET\WdTab
\DOC_INTRANET\WdTree
\DOC_INTRANET\xslFichiers extensions (*.wdi; *.wpi; *.wim; ...)
Fichiers extensions (*.rtf; ...)
Fichiers extensions (*.html;*.js; ...)
Fichiers extensions (*.css;*.js; *.gif; ...)
Fichiers extensions (*.css;*.js; *.png; ...)
Fichiers extensions (*.html; ...)
Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.js;*.css; ...)
Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.js;*.css; ...)
Répertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.js;*.css;*.gif; ...)
Fichiers extensions (*.css;*.js; *.gif; *.xsl;*.html;...)

\ DOSSIERS

Fichiers sous la racine de \DONNEES\DOSSIERS\
\DOSSIER\DECORS
\DOSSIER\MAQUETTESRépertoire (Dossier de Fichiers) et Fichiers extensions (*.dsr; ...)
Fichiers extensions (*.rtf; ...)
Fichiers extensions (*.rtf;*.BIN; ...)

Proposition d'Organisation Modélothèque Structure de répertoire de WinDesign

(Exemple) - C:\Win\Design\WS_Data\ ...



CONFIGURATION (Un seul espace de travail)

WD_Publication	Répertoire de publication (1 Dossier par publication et version de publication)
WD_Structure Dossier WS Std	Répertoire N1 WinDesign supportant l'organisation des dossiers referents.
_Configuration Ref	Sous Répertoire N1 pour dossier configuration
_Doc Referentiel	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers documentant la modélisation
_Images Icons Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les images et icônes utilisés dans la Modélisation
_Import Export Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers (Import-Export ex: CSV,XLM..) de la modélisation
_Requetes Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers spécifiques requetage (ex: Fichiers extention.DAT..)
WS_Structure Espace DD	Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
Détail du Répertoire N2	
WS_Structure Espace DD	Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
0_Accueil Navigation	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA
1_Organisation UO	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Organisation")
2_Pilotage Impacts Risques	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Modèles Spécifiques de "Pilotage")
3_Urbanisation	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Urbanisation")
4_Metier MP_Processus	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Macro processus,Processus)
41_Metier Processus_Sous processus (1)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
42_Metier Processus_Sous processus (2)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
4x_Metier Processus_Sous processus (x)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
5_Fonctionnel	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Fonctionnel")
5_Applicatif	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Applicatif")
6_Architecture Technique	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Technique", Infrastructure, réseau..)
Rapport	Répertoire de consolidation des resultats de la fonction Fiche descriptives-Rapport Description rapide.
Standard.cfg	Fichier de configuration metamodelle (Sous la racine de dossier N ou dans répertoire d'Installation \Données\Config)
WS_Nom Espace de travail.ws	Fichier de lancement de l'espace de travail, (Sous la racine de dossier N2)
WdRequetes.dat	Fichier supportant le référentiel des réquetes de l'espace de travail (Sous la racine de dossier N2)

CONFIGURATION (Multiple espaces de travail)

WD_Publication	Répertoire de publication (1 Dossier par publication et version de publication)
WD_Structure Dossier WS Std	Répertoire N1 WinDesign supportant l'organisation des dossiers referents.
_Configuration Ref	Sous Répertoire N1 pour dossier configuration
_Doc Referentiel	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers documentant la modélisation
_Images Icons Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les images et icônes utilisés dans la Modélisation
_Import Export Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers (Import-Export ex: CSV,XLM..) de la modélisation
_Requetes Ref	Sous Répertoire N1 pour dossiers supportant les fichiers spécifiques requetage (ex: Fichiers extention.DAT..)
WS_Structure Espace DD	Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
Détail du Répertoire N2	
WS_Structure Espace DD	Répertoire N2 WinDesign supportant l'espace de travail.
_Pilotage Projet WS	Sous Répertoire pour tous les fichiers de lancement [.WS]
Rapport	Répertoire de consolidation des resultats de la fonction Fiche descriptives-Rapport Description rapide.
Standard.cfg	Fichier de configuration metamodelle (Sous la racine de dossier _Pilotage Projet WS)
WS_Nom Espace de travail/pour chaque user.ws	Fichier de lancement de l'espace de travail, (Sous la racine de dossier _Pilotage Projet WS)
WdRequetes.dat	Fichier supportant le référentiel des réquetes de l'espace de travail (Sous la racine de dossier _Pilotage Projet WS)
0_Accueil Navigation	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA
1_Organisation UO	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Organisation")
2_Pilotage Impacts Risques	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Modèles Spécifiques de "Pilotage")
3_Urbanisation	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Urbanisation")
4_Metier MP_Processus	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Macro processus,Processus)
41_Metier Processus_Sous processus (1)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
42_Metier Processus_Sous processus (2)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
4x_Metier Processus_Sous processus (x)	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Métiers , Processus_Sous Processus)
5_Fonctionnel	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue " Fonctionnel")
5_Applicatif	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Applicatif")
6_Architecture Technique	Sous Répertoire N2 pour les fichiers *.MGA (Point de vue "Technique", Infrastructure, réseau..)



win-design.com

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre support technique

hotline@win-design.com

Tel : +33(0)4 42 96 51 67