

PROCEDURE MIGRATION VERSION

Les fiches suivantes détaillent la procédure à suivre pour effectuer une migration de Version (mise à jour d'une licence WinDesign).

Cette procédure permet en particulier de choisir de mettre à jour ou non vos fichiers de paramètres avec ceux de la Version standard de WinDesign.

FICHE N° 1

Phase préliminaire – Audit des données

FICHE N° 2

Installation de WinDesign

FICHE N° 3

Récupération des données – 1^{er} mode

Mode rapide – Non conforme à la version courante

FICHE N° 4

Récupération des données – 2^{ème} mode

Harmonisation – Mise en conformité avec la version courante

Pour contacter le support technique de WinDesign
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com


FICHE N° 1

PHASE PRELIMINAIRE – AUDIT DES DONNEES

1. EMPLACEMENT DES DONNEES DE PARAMETRAGE

Phase 1 : Recherche de l'utilisation d'un profil local

- Exécuter WinDesign et ouvrir votre espace de travail usuel
- Menu Administration / Profil Standard / Modifier ...




- Noter le chemin du profil courant

Profil courant	
----------------	--

Phase 2 : Recherche des chemins des répertoires principaux

- Exécuter WinDesign
- Menu Fichier / Espace de travail / Nouveau...
- Menu Administration / Répertoires...



- Noter les chemins des répertoires suivants :

DONNEES	
CONFIG	
TEMPLATES	
DOC_INTRANET	
MAQ_EDITIONS	
DRIVERS	


2. DONNEES DE PARAMETRAGES MODIFIEES

Vérifications des dates de fichiers pour voir s'il y a eu des modifications après la date de référence (v16).

Répertoire	Fichier	Date de référence	Modifié
DONNEES	WdRequetes.dat	09/12/2016	☐
	WdEditions.dat	13/09/2016	☐
CONFIG	Standard.cfg	03/01/2017	☐
TEMPLATES	WinDsign.wdt	13/12/2016	☐
DOC_INTRANET	DossierIntranet.wim	12/12/2016	☐
MAQ_EDITIONS	*.rtf	02/02/2016	☐
DRIVERS	*.wdd	01/05/2016	☐


3. SAUVEGARDE DES DONNEES

- Créer un répertoire Backup dans le répertoire où vous avez installé WinDesign



☐ Nom	Modifié le	Type	Taille
☒ Backup	23/10/2018 22:30	Dossier de fichiers	
☐ DONNEES	19/10/2018 13:18	Dossier de fichiers	
☐ PROGRAMMES	19/10/2018 11:07	Dossier de fichiers	
☐ uninstallWD.exe	19/10/2018 11:09	Application	89 Ko

- Déplacer tous les fichiers dans le répertoire Backup



☐ Nom	Modifié le	Type	Taille
☐ Backup	23/10/2018 22:30	Dossier de fichiers	

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com

FICHE N° 2

INSTALLATION DE WINDESIGN



Avant d'installer, vérifier que vous avez bien réalisé toutes les étapes de la Phase préliminaire.

- Installer WinDesign dans le répertoire où il était installé **sans l'exécuter à la fin de l'installation**
- Avec l'explorateur de fichier Windows, aller dans le répertoire Backup/PROGRAMMES précédemment créé
- Copier les fichiers suivant dans votre nouveau répertoire PROGRAMMES

Fichier	Copié
RegKey.ini	☐
WinDsign.adm (si présent)	☐

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com

FICHE N° 3

RECUPERATION DES DONNEES – 1^{er} mode

Mode rapide : Conservation de vos données modifiées

1. MODE RAPIDE (NON CONFORME A LA VERSION COURANTE)

L'objectif sera tout simplement de **copier les données identifiées comme modifiées de votre sauvegarde** (cf. phase préliminaire) vers le nouvel emplacement, **en remplacement de celles de la version courante**.

1.1 PROFIL STANDARD

- Copier votre fichier **Standard.cfg** dans le répertoire DONNEES\CONFIG

1.2 REQUETES ET EDITIONS

- Copier vos fichiers **WdRequetes.dat** et **WdEditions.dat**

1.3 TEMPLATES

- Renommer le répertoire DONNEES\TEMPLATES en TEMPLATES_REF17
- Copier votre répertoire BACKUP\DONNEES\TEMPLATES dans DONNEES\TEMPLATES

1.4 PUBLICATION INTRANET

- Copier votre fichier DOC_INTRANET**DossierIntranet.wim** dans le répertoire DOC_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC_INTRANET*.wdi dans le répertoire DOC_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC_INTRANET*.wpi dans le répertoire DOC_INTRANET

1.5 PARAMETRAGE EDITIONS

- Renommer le répertoire DONNEES\MAQ_EDITIONS en MAQ_EDITIONS_REF17
- Copier votre répertoire BACKUP\DONNEES\ MAQ_EDITIONS dans DONNEES\MAQ_EDITIONS

1.6 DRIVERS BASE DE DONNEES

- Copier vos fichiers DRIVERS*.wdd dans le répertoire DRIVERS

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com

FICHE N° 4

RECUPERATION DES DONNEES – 2^{ème} mode Conformité avec la version courante

L'objectif sera d'**harmoniser vos données identifiées comme modifiées de votre sauvegarde** (cf. phase préliminaire), **avec celles de la version courante**.

Attention, lorsque nous parlerons de vos **anciens** fichiers, il s'agit seulement de ceux **modifiés par vous-même** et non pas de la totalité des anciens fichiers/répertoires.

1. PROFIL STANDARD

- Exécuter WinDesign en ouvrant le profil standard de la version 17
- Lancer l'harmonisation avec votre ancien standard
- Harmoniser les éléments dans l'ordre suivant :
 - le Métamodèle
 - les options graphiques
 - les palettes
 - les types de diagrammes



Pour plus d'information, voir le [manuel Profil – Paramétrages](#)

- Chapitre : Harmonisation de profils

2. REQUETES

- Exécuter WinDesign et ouvrez votre ancien fichier de requêtes et exportez vos propres requêtes
- Ouvrir le fichier de requêtes de la version 17 et importer vos requêtes



Pour plus d'information, voir le [manuel Requêtes de contrôles](#)

- Chapitre « Importer/Exporter des fichiers de définitions de requêtes »

3. TEMPLATES

- Copier vos anciens fichiers TEMPLATES*.twd dans DONNEES\ TEMPLATES
- Copier vos anciens fichiers TEMPLATES\TEMPLATES MODELES*.mga *.mcd *.mlr dans DONNEES\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES en respectant la hiérarchie des répertoires.
- Copier vos anciens répertoires situés dans TEMPLATES\TEMPLATES WS dans DONNEES\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES
- Exécuter WinDesign et dans la gestion des templates, appuyer sur le bouton rafraîchir
Remarque : Vous devrez ressaisir votre description et rechoisir l'image si vous les aviez modifiées.

4. PUBLICATION INTRANET

- Copier votre fichier DOC_INTRANET\DossierIntranet.wim dans le répertoire DOC_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC_INTRANET*.wdi dans le répertoire DOC_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC_INTRANET*.wpi dans le répertoire DOC_INTRANET

5. EDITIONS

- Copier vos fichiers MAQ_EDITIONS*.rtf et *.bin dans DONNEES\ MAQ_EDITIONS en respectant la hiérarchie des répertoires.
- Ouvrir votre ancien fichier d'éditions et exporter vos propres éditions
- Ouvrir le fichier d'édition de la version 17 et importer vos éditions
L'import/export se fait de la même manière que pour les requêtes.

6. DRIVERS BASE DE DONNEES

- Copier vos fichiers DRIVERS*.wdd dans le répertoire DRIVERS

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – hotline@win-design.com