

## PROCEDURE MIGRATION VERSION

---

Les fiches suivantes détaillent la procédure à suivre pour effectuer une migration de Version (mise à jour d'une licence WinDesign).

Cette procédure permet en particulier de choisir de mettre à jour ou non vos fichiers de paramètres avec ceux de la Version standard courante de WinDesign.

---

### FICHE N° 1

Phase préliminaire – Audit des données

### FICHE N° 2

Installation de WinDesign



Pour la récupération des données, choisir l'un des 2 modes proposés et suivre ensuite les instructions de la fiche correspondant au mode choisi

ou

### FICHE N° 3

Récupération des données – 1<sup>er</sup> mode

**MODE RAPIDE**

Non conforme à la version courante

### FICHE N° 4

Récupération des données – 2<sup>ème</sup> mode

**HARMONISATION**

Mise en conformité avec la version courante

Pour contacter le support technique de WinDesign  
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – [hotline@win-design.com](mailto:hotline@win-design.com)

## FICHE N° 1


### PHASE PRELIMINAIRE – AUDIT DES DONNEES

#### 1. EMLACEMENT DES DONNEES DE PARAMETRAGE

---

##### Phase 1 : Recherche de l'utilisation d'un profil local

- Exécuter WinDesign et ouvrir votre espace de travail usuel
- Menu Administration / Profil Standard / Modifier ...




- Noter le chemin du profil courant

|                |  |
|----------------|--|
| Profil courant |  |
|----------------|--|

**Phase 2 : Recherche des chemins des répertoires principaux**

- Exécuter WinDesign
- Menu Fichier / Espace de travail / Nouveau...
- Menu Administration / Répertoires...



- Noter les chemins des répertoires suivants :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| DONNEES ( <b>WD_DATA</b> ) |  |
| CONFIG                     |  |
| TEMPLATES                  |  |
| DOC_INTRANET               |  |
| MAQ_EDITIONS               |  |
| DRIVERS                    |  |


## 2. DONNEES DE PARAMETRAGES MODIFIEES

Vérifications des dates de fichiers pour voir s’il y a eu des modifications après la date de référence:  
version 24.1.8 : 09/04/2025;version 24.1.0 : 01/07/2024;version 19.5.9 : 21/08/2023;version 19.0.2 : 25/04/2022;


| Répertoire        | Fichier             | Date de référence | Modifié                  |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| DONNEES (WD_DATA) | WdRequetes.dat      |                   | <input type="checkbox"/> |
|                   | WdEditions.dat      |                   | <input type="checkbox"/> |
| CONFIG            | Standard.cfg        |                   | <input type="checkbox"/> |
| TEMPLATES         | WinDsign.wdt        |                   | <input type="checkbox"/> |
| DOC_INTRANET      | DossierIntranet.wim |                   | <input type="checkbox"/> |
| MAQ_EDITIONS      | *.rtf               |                   | <input type="checkbox"/> |
| DRIVERS           | *.wdd               |                   | <input type="checkbox"/> |

## 3. SAUVEGARDE DES DONNEES

- Créer un répertoire Backup dans le répertoire où vous avez installé WinDesign



- Déplacer tous les fichiers dans le répertoire Backup



En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre Service Technique  
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – [hotline@win-design.com](mailto:hotline@win-design.com)


## FICHE N° 2

## INSTALLATION DE WINDESIGN




Avant d'installer, **vérifier** que vous avez bien réalisé toutes les étapes de la phase préliminaire [ Cf. FICHE 1 ]


- Durant le processus d'installation, sélectionner le répertoire racine de votre ancien répertoire DONNEES, pour activer le Backup automatique.  
*Par exemple, si votre répertoire DONNEES était C : \WinDesign\WD\DONNEES, saisir : C : \WinDesign\WD*



- Installer WinDesign dans le répertoire racine de votre ancien répertoire PROGRAMMES, **sans l'exécuter** (à la fin de l'installation).  
*Par exemple, si votre répertoire PROGRAMMES était C : \WinDesign\WD\PROGRAMMES, saisir : C : \WinDesign\WD*



- Suivant le type d'installation que vous aurez réalisé, vous obtiendrez une structure de répertoires comme ci-dessous :



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique  
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – [hotline@win-design.com](mailto:hotline@win-design.com)

## FICHE N° 3

# RECUPERATION DES DONNEES – 1<sup>er</sup> mode

## Mode rapide : Conservation de vos données modifiées

### 4. MODE RAPIDE (NON CONFORME A LA VERSION COURANTE)

---

L'objectif sera tout simplement de copier les données identifiées comme modifiées de votre sauvegarde (cf. phase préliminaire) vers le nouvel emplacement, en remplacement de celles de la version courante.

- ✓ La sauvegarde par défaut se trouve dans le répertoire : [WD\\_DATA Backup jj.MM.AAAA HHhmm](#)

#### 4.1 PROFIL STANDARD - FILTRES

---

- Copier votre fichier Standard.cfg dans le répertoire : [WD\\_DATA\CONFIG](#)
- Supprimer les 2 fichiers  
WD\_DATA\CONFIG\FiltresProfil.wfp  
WD\_DATA\CONFIG\FiltresProfil.wfp.xml
- Copier le contenu de votre répertoire CONFIG\FILTRES du Backup dans le répertoire : [WD\\_DATA\CONFIG\FILTRES](#)



*Si vous avez associé des filtres à des groupes d'utilisateurs, il vous sera nécessaire d'ouvrir une première fois WinDesign, puis de lancer le module d'administration, pour ré-associer les filtres aux groupes.*

#### 4.2 REQUETES ET EDITIONS

---

- Copier vos fichiers WdRequetes.dat et WdEditions.dat dans le répertoire : [WD\\_DATA](#)

#### 4.3 TEMPLATES

---

- Renommer le répertoire WD\_DATA\TEMPLATES en TEMPLATES\_REF
- Copier le contenu de votre répertoire TEMPLATES du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\TEMPLATES](#)

#### 4.4 PUBLICATION INTRANET

---

- Copier votre fichier DOC\_INTRANET\DossierIntranet.wim du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET](#)
- Copier vos fichiers DOC\_INTRANET\\*.wdi dans le répertoire DOC\_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC\_INTRANET\\*.wpi dans le répertoire DOC\_INTRANET
  
- Copier le contenu de votre répertoire DOC\_INTRANET\Publication du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET\Publication](#)
- Copier le contenu de votre répertoire DOC\_INTRANET\Entete\_Pied du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET\Entete\\_Pied](#)

#### 4.5 PARAMETRAGE EDITIONS

---

- Renommer le répertoire WD\_DATA\MAQ\_EDITIONS en MAQ\_EDITIONS\_REF
  
- Copier le contenu de votre répertoire MAQ\_EDITIONS du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\MAQ\\_EDITIONS](#)

#### 4.6 DRIVERS BASE DE DONNEES

---

- Copier vos fichiers DRIVERS\\*.wdd du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DRIVERS](#)

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique  
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – [hotline@win-design.com](mailto:hotline@win-design.com)

## FICHE N° 4

### RECUPERATION DES DONNEES – 2<sup>ème</sup> mode Conformité avec la version courante

L'objectif sera d'harmoniser vos données identifiées comme modifiées de votre sauvegarde (cf. phase préliminaire), avec celles de la version courante.

Attention, lorsque nous parlerons de vos anciens fichiers, il s'agit seulement de ceux modifiés par vous-même et non pas de la totalité des anciens fichiers/répertoires.

#### 5. PROFIL STANDARD

---

- Exécuter WinDesign en ouvrant le profil standard de la version courante
- Lancer l'harmonisation avec votre ancien standard du répertoire Backup
- Harmoniser les éléments dans l'ordre suivant :
  - le Métamodèle
  - les options graphiques
  - les palettes
  - les types de diagrammes



Pour plus d'information, voir documentation en ligne : [Profil - Paramétrages](#)

- [Chapitre : Harmonisation de profils](#)

#### 6. FILTRES

---

- Exécuter WinDesign en ouvrant le profil standard de la version courante et sélectionner la fonction de gestion des filtres
- Lancer la fonction d'import de filtres en cliquant sur l'icône 
- Dans le répertoire : CONFIG\FILTRES du Backup, sélectionner le fichier : FiltresProfil.wfp pour importer vos anciens filtres
- Dans le groupe FiltresProfil créé par l'import, supprimer éventuellement les filtres que vous ne souhaitez pas conserver
- Sauvegarder et quitter la boîte de gestion des filtres



*Si vous aviez associé des filtres à des groupes d'utilisateurs, il sera nécessaire de les ré-associer dans le programme d'administration*

## 7. REQUETES

---

- Exécuter WinDesign, ouvrir votre ancien fichier de requêtes, puis exporter vos propres requêtes
- Ouvrir le fichier de requêtes de la version courante et importer vos requêtes



Pour plus d'information, voir la documentation en ligne : [Requêtes de contrôles](#)

- [Chapitre « Importer/Exporter des fichiers de définition de requêtes »](#)

## 8. TEMPLATES

---

- Copier vos fichiers TEMPLATES\\*.twd du Backup dans WD\_DATA\TEMPLATES
- Copier vos fichiers TEMPLATES\TEMPLATES MODELES\\*.mga \*.mcd \*.mlr du Backup dans WD\_DATA\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES en respectant la hiérarchie des répertoires
- Copier vos anciens répertoires situés dans TEMPLATES\TEMPLATES WS du Backup dans WD\_DATA\ TEMPLATES\TEMPLATES MODELES
- Exécuter WinDesign et dans la gestion des Templates, appuyer sur le bouton rafraîchir

Remarque : Vous devrez ressaisir votre description et rechoisir l'image si vous les aviez modifiées.

## 9. PUBLICATION INTRANET

---

- Copier votre fichier DOC\_INTRANET\DossierIntranet.wim du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET](#)
- Copier vos fichiers DOC\_INTRANET\\*.wdi dans le répertoire DOC\_INTRANET
- Copier vos fichiers DOC\_INTRANET\\*.wpi dans le répertoire DOC\_INTRANET
- Copier le contenu de votre répertoire DOC\_INTRANET\Publication du Backup dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET\Publication](#)
- Copier le contenu de votre répertoire DOC\_INTRANET\Entete\_Pied du Backup, si vous l'aviez personnalisé, dans le répertoire [WD\\_DATA\DOC\\_INTRANET\Entete\\_Pied](#)

## 10. EDITIONS

---

- Copier vos fichiers MAQ\_EDITIONS\\*.rtf et \*.bin du Backup dans WD\_DATA\MAQ\_EDITIONS en respectant la hiérarchie des répertoires.
- Ouvrir votre ancien fichier d'éditations et exporter vos propres éditions
- Ouvrir le fichier d'édition de la version courante et importer vos éditions  
L'import/export se fait de la même manière que pour les requêtes.

## 11. DRIVERS BASE DE DONNEES

---

- Copier vos fichiers DRIVERS\\*.wdd du Backup dans le répertoire WD\_DATA\DRIVERS

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique  
Tel : +33(0)4 42 96 51 67 – [hotline@win-design.com](mailto:hotline@win-design.com)